GX33 Kézibeszélő kezelő Bluetooth segítségével Állítsa be a Bluetooth kapcsolatot telefonján és számítógépén

- Válassza a következőket "Telefont mutat" saját telefon "Beállítások" "Csatlakoztathatóság" – "Bluetooth" – "Láthatóság". Kapcsolja be a telefon Bluetooth csatlakozását. "Beállítások" - "Csatlakoztathatóság" - "Bluetooth" – "Kapcsol Be/Ki"
- 2 Indítsa el a Bluetooth eszközt a számítógépén és nyissa meg a Bluetooth Eszközöket (*1) Válassza a Hozzáadás... opciót.

Bluetooth-eszközök	×
Eszközök Beállítások COM-portok Hardver	_
Hozzáadás Eltávolítás Tulajdonságok	
OK Mégse Alkalma	ız

(*1) Bluetooth Eszközöket

3 Megjelenik a "Bluetooth eszköz hozzáadása varázsló" (*2). Válassza a Saját eszköz beállítva és kereshető opciót.

Bluetooth-eszköz hozzáadása varázsló		
®	Bluetooth-eszköz hozzáadása - üdvözli a varázsló	
	A folytatás előtt tanulmányozza az eszközhöz mellékelt dokumentáció Bluetooth protokollról szóló részét, majd állítsa be úgy az eszközt, hogy a számítógép megtalálja azt:	
	- Bekapcsolás - Felderíthetővé (láthatóvá) tétel - Elnevezés (nem kötelező) - Nyomja le az eszköz alján található gombot (csak billentyűzetek és egerek esetén)	
	Az eszköz be van állítva, és készen áll	
	🕦 – Csak a <u>megbízható Bluetooth-eszközök</u> hozzáadása.	
	< Vissza Tovább > Mégse	

(*2) Bluetooth eszköz hozzáadása varázsló 1

4 Válassza a Következő> feliratot a következő képernyőn, és a számítógépe elkezdi keresni a Bluetooth eszközöket. (*3).



(*3) Bluetooth eszköz hozzáadása varázsló 2

A Bluetooth eszközök keresése után megjelenik az elérhető Bluetooth eszközök listája.

5 Válassza telefonja nevét és kattintson a Következő> feliratra.

Ha nem találja telefonja nevét, kattintson az Keresés ismétlése feliratra. Ellenőrizze, hogy ki van-e választva a "Telefont mutat" opció a telefonon. (A "Telefont mutat" beállításához tekintse meg az 1-es lépést.)

Kattintson a Következő> feliratra, a rendszer kéri a belépési kódot (*4).

Bluetooth-eszköz hozzáadása varázsló				
Szükséges hitelesítő kulcs az eszköz hozzáadásához?	*			
E kérdés megválaszolásához tanulmányozza az eszközhöz mellék; protokollról szóló részét. Ha a kézikönyvben meg van adva egy hit	elt dokumentáció Bluetooth elesítő kulcs, használja azt.			
🔘 Eszköz kulcsának használata				
○ A dokumentációban található hitelesítő kulcs használata:				
Magam szeretnék hitelesítő kulcsot megadni:				
○ Hitelesítő kulcs mellőzése	8-16 számjegyből álló hitelesítő k. megadása ajánlott.			
Mindig ajánlatos <u>hitelesítő kulcsot</u> használni, ha az eszköz azt tamogatja, Javasoljuk, hogy használjon 8-16 számjegyből álló kulcsot. Minél hosszabb a hitelesítő kulcs, annál biztonságosabb.				
< Vissza	Tovább > Mégse			

(*4) Bluetooth eszköz hozzáadása varázsló 3

Javasoljuk, hogy válassza a Én választom ki a belépési kódot opciót. Adja meg a belépési kódot a képernyőn megjelenő utasításokat követve. 6 A kód beírása után, kattintson a Következő> feliratra (*5).



(*5) Bluetooth eszköz hozzáadása varázsló 4

Ne feledje, hogy a fenti képernyőn "0000" van kiválasztva példaként.

Amikor a fenti képernyő (*5) megjelenik, telefonja riasztó hanggal reagál, adja meg a belépési kódot a telefonba.

7 Számítógépén megjelenik a következő képernyő (*6), amikor beírta a belépési kódot.

Bluetooth-eszköz hozzáad	ása varázsló 🛛 🔀		
®	A Bluetooth-eszköz hozzáadása varázsló befejezése		
	A Bluetooth-eszköz csatlakoztatása a számítógéphez sikeresen megtörtént. A számítógép és az eszköz közötti adatátvitel - a megfelelő távolságon belül - most már bármikor lehetséges.		
	Az eszköz számára az alábbi kommunikációs (soros) portok vannak kiosztva.		
	Kimenő COM-port: COM3		
	Bejövő COM-port: COM4		
	További tudnivalók a <u>Bluetooth alapú COM-portokró</u> i. A varázsló bezárásához kattintson a Befejezés gombra.		
	< <u>V</u> issza Befejezés Mégse		

(*6) Bluetooth eszköz hozzáadása varázsló 5

Számítógépe COM-portot oszt ki telefonjához, ezért jegyezze meg a "Kimenő COM-portot".

Ne feledje, hogy a COM3 itt csak példa a kimenő COM-porthoz, de ez számítógépén más lehet.

- 8 Ha befejezte a fenti műveleteket, indítsa el a Kézibeszélő kezelőt (Bluetooth segítségével) számítógépén.
 - Válassz ki telefonján a Bluetooth számítógép szoftvert.
 - "Beállítások" "Csatlakoztathatóság" "PC szoftver" "Bluetooth".
- 9 Nyissa meg a kézibeszélő kezelő interfész beállítást (*7). (Válassza az "Opció" – "Interfész beállítás")

Interfész beá	llítás	
Port:	COM 3 💌 Keresés	OK
Telefontípus:	SHARP GX33	Mégse
Interfész:	BlueTooth Serial Port	

(*7) Interfész beállítás

Ellenőrizze a COM-portot.

Ha megegyezik a "Kimenő COM-porttal", ahogy a képen (*6) látható, a kézibeszélő kezelő megfelelően csatlakozik a GX33-hoz.

Ha nem ugyanaz, állítsa be a megfelelő COM-portot a kézibeszélő kezelőben